

# **Einrichtung der Funktion „Ersatzetikett drucken“**

Ab Cowiskasse Version 5.3

## Inhaltsverzeichnis


Etikettendrucker anlegen.....	2
Etikett zuordnen.....	4
Ersatzetikett drucken.....	5

## Etikettendrucker anlegen

→ Unter „**Funktion\System\Logische Drucker**“ kann der Drucker für den Etikettendruck angelegt werden.

Dazu gibt es 2 verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten:

- Der Bondrucker soll als „Etikettendrucker“ verwendet werden
  - Gehen Sie auf „**NEU**“
  - Druckername : Kasse-Ett
  - Druckertreiber: EPSON-TMT
  - Bei „Windows Druck“ tragen Sie den Bondrucker ein, der in Windows angelegt ist. In der Regel ist dies „Cowis-Bon“.



Logische Drucker: Datensatz ändern

Druckername:

Druckertreiber:

Windows Druck:

Zeilen p. Blatt:

Farbdruck:

Druckbreite:

Capture Pfad:

Capture Param. :

Druck in Datei:

zusätzl. Init:

zusätzl. Term.:

Linker Rand:

Seq. vor Blatt:

Schnelldruck:

Blattwechsel:

Vorabsequenz:

Logo-Download

Probedruck

Hex-Muster drucken

Abbruch OK

*Einstellungen für den Druck auf Cowis-Bon*

- ➔ Ein an der Kasse angeschlossener ZEBRA - Etikettendrucker oder ein im Netzwerk verfügbarer ZEBRA - Etikettendrucker soll verwendet werden.
  - Gehen Sie auf „**NEU**“
  - Druckername: Kasse-Ett
  - Druckertreiber: ZEBRA\_TLP
  - Bei „Windows Druck“ wird der Etikettendrucker der in Windows angelegt ist angesteuert. In der Regel ist dies „Kasse-Ett“. Dieser muss zuvor in Windows mit einem „Text\Only“ Treiber angelegt werden

*Einstellungen für den Druck auf Kasse-Ett*

**Wichtig! Bei beiden Einrichtungsarten muss „Sequenz vor Blatt“ leer sein**

Besonderheit bei dieser Einrichtung

- ➔ Das Kassenetikett muss nun noch auf den ZEBRA-Drucker heruntergeladen werden. Kontaktieren Sie hierzu den COWIS-Support.
- ➔ Das Etikett ist fest vorgegeben und kann deshalb nicht angepasst werden. Die Größe ist 50x30 mm.
- ➔ **Diese Einrichtungsart ist kostenpflichtig.** Sollten Sie diese Einrichtung wünschen oder Probleme mit der eigenen Einrichtung haben, wird Ihnen der Cowis-Support dies entsprechend nach dem Aufwand berechnen.

## Etikett zuordnen

(gilt für beide Einrichtungsarten)

- Wechseln Sie nun auf „**Funktion\System\Formular-Verwaltung**“. Hier muss dem Formular „Etiketten“ noch der Drucker zugewiesen werden.

Formular-Art	Formular-Vorlage	Drucker	Auswahl-Name	Belege
Ausgabebeleg	FORM-A5-AUSG_BELEG	Bildschirm		1
Auswahl	FORM-A5-AUSWAHL	LaserJet		2
Auswahl zurück	FORM-A5-AUSWAHL_ZU	LaserJet		1
Gutschein	FORM-A5-GUTSCHEIN	LaserJet		1
Restzahlung bezahlt	FORM-A5-KREDIT_BEZ	LaserJet		1
Lastschrift	FORM-A5-LASTSCHRIFT	LaserJet		1
Lieferschein	FORM-A5-LIEFERSCHEIN	LaserJet		2
Rechnung	FORM-A5-RECHNUNG	LaserJet		1
Reklamation	FORM-A5-REKL	LaserJet		2
Rücknahme	FORM-A5-RUECK	LaserJet		1
Stornobeleg	FORM-A5-STORNO	LaserJet		1
Verkauf	FORM-A5-VERKAUF	Bildschirm		2
Verkauf	FORM-A4-VERKAUF	Bildschirm	Verkauf a4	1
<b>Etiketten</b>				<b>1</b>

Buttons: Neu, Kopie, Ändern, Löschen, Formular, Schließen

Formular-Verwaltung

- Dazu gehen Sie auf „**Ändern**“
- Wählen Sie aus der Druckerauswahl den Drucker „Kasse-Ett“ aus

Formular Drucker auswählen

▲

Bildschirm

Datei

Display

Epson-TM88

**Kasse-Ett**

▼

Abbruch

OK

## Ersatzetikett drucken

- Unter „**Funktion \Allgemein \Ersatzetikett drucken**“ können Sie nach Eingabe des Artikels die Etiketten ausdrucken lassen.



*Bereich „Allgemein“*

- Nach dem Druck werden Sie gefragt, ob Sie dieses Etikett erneut drucken möchten.

