

## Afterbuy

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Voraussetzungen</b> .....	<b>2</b>
1.1 Afterbuy-Parameter .....	2
1.2 Beschreibung der Afterbuy-Parameter .....	3
Zugangsdaten für Afterbuy .....	3
Partner-Login .....	3
Zugangsdaten für FTP-Server (Webpace) .....	3
HTTP-Server Präfix .....	3
Preisgruppe EK/VK .....	3
Komponenten der Artikelbezeichnung .....	4
Artikel-Kurzbeschreibung .....	4
Belegung der Afterbuy-Felder .....	4
Aktivierung des ‚Heilbronnschen Schalters‘ .....	4
1.3 Einstellungen im Afterbuy Konto .....	5
Aktivierung der Freifelder .....	5
<b>2. Anwendung</b> .....	<b>6</b>
2.1 Artikel an Afterbuy übergeben .....	6
2.2 Neue Bestellungen abholen .....	8
2.3 Gutschriften erstellen und abholen .....	8
<b>3. Afterbuy-Lizenzen</b> .....	<b>9</b>


# 1. Voraussetzungen

## 1.1 Afterbuy-Parameter

Um die Funktionalität von Afterbuy nutzen zu können, ist die Angabe diverser COWIS-Parameter erforderlich.

Die für Afterbuy benötigten Parameter können in den COWIS-Parametern konfiguriert werden und sind folgendermaßen erreichbar:

1. Im Hauptmenü „System“ → „Param.“ → „COWIS-Parameter“ auswählen
2. Die entsprechenden Parameter werden angezeigt (Abbildung 1.1).



Cowis-Parameter	Wert	Bezeichnung	Bereich
FTP Host-Adresse	ftp://MeinRtpServer	Host-Adresse des FTP-Servers (für Afterbuy)	Afterbuy
FTP Verzeichnis	MeinRtpBilderordner	Bilder-Verzeichnis auf FTP-Server (für Afterbuy)	Afterbuy
FTP Benutzer	MeinRtpBenutzername	FTP-Login Benutzername (für Afterbuy)	Afterbuy
FTP Passwort	MeinRtpPasswort	FTP-Login Passwort (für Afterbuy)	Afterbuy
Afterbuy Preisgr. VK	2	VK-Preisgruppe der Afterbuy-Artikel	Afterbuy
Partner-ID	1234	ID für Afterbuy-Partner	Afterbuy
Partner-Passwort	MeinPartnerPasswort	Passwort für Afterbuy-Partner	Afterbuy
Afterbuy-Benutzer	MeinAfterbuyBenutzername	Benutzername für Afterbuy-Platfom	Afterbuy
Afterbuy-Passwort	MeinAfterbuyPasswort	Passwort für Afterbuy-Platfom	Afterbuy
Bilder URL-Präfix	MeinHttpServer/MeinBilderordner	Präfix für öffentlich verlinkte Artikelbilder auf HTTP-Server	Afterbuy
AfterbuyArtBezKomp	@Bez@Größe@Farbe	Komponenten der Artikelbezeichnung in Afterbuy	Afterbuy
Afterbuy Preisgr. EK	0	EK-Preisgruppe der Afterbuy-Artikel	Afterbuy
AfterbuyArtKurzbesch	@ArtBeschr	Artikel-Kurzbeschreibung in Afterbuy	Afterbuy
AfterbuyFeldArtNr	1	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'Artikelnummer' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyFeldEAN	2	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'EAN' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyFreifeld1	9	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'Freifeld 1' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyFreifeld2	4	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'Freifeld 2' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyFreifeld3	8	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'Freifeld 3' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyFreifeld4	7	Ordnet dem Afterbuy-Feld 'Freifeld 4' den gewünschten Inhalt zu	Afterbuy
AfterbuyHeilbronn	Nein	Heilbronnscher Schalter in Afterbuy	Afterbuy

Abbildung 1.1

## 1.2 Beschreibung der Afterbuy-Parameter

### Zugangsdaten für Afterbuy

Die Zugangsdaten zu Afterbuy bestehen aus Benutzername und Passwort. Diese entsprechen der Angabe, die bei Eröffnung eines neuen Benutzer-Kontos unter <https://www.afterbuy.de/afterbuy/anmeldung.aspx> getroffen wurde. Sie dienen zur Anmeldung auf der Afterbuy-Homepage, sowie zum Datenaustausch zwischen COWIS und Afterbuy.

### Partner-Login

Der Partner-Login besteht aus der PartnerID, sowie einem zugehörigen Passwort. Der Partner-Login ist erforderlich, um Datenaustausch zwischen COWIS und Afterbuy zu betreiben. Die Login-Daten werden von Afterbuy vergeben und können folgendermaßen beantragt werden:

Auf der Afterbuy-Startseite in folgenden Bereich wechseln:

„Administrationsübersicht“ → „Zusatzdienste“ → „Schnittstellen zu Afterbuy“

Hier muss die Option „XML-Schnittstelle beantragen“ markiert, sowie eine kurze Beschreibung des Nutzungszweckes angegeben werden. Über „Abschicken“ wird der Antrag abgeschlossen. Nach Bearbeitung durch Afterbuy werden die Zugangsdaten an die im Benutzerkonto angegebene E-Mail Adresse versendet.

### **Hinweis:**

Der Bereich kann über <https://www.afterbuy.de/afterbuy/formular/schnittstellenbestellung.aspx> auch direkt angesprungen werden, sofern der Benutzer sich bereits eingeloggt hat.

### Zugangsdaten für FTP-Server (Webspace)

Ein Webspace eines externen Anbieters wird benötigt, wenn Bilder zu den über Afterbuy angebotenen Artikeln hinterlegt werden sollen. Die Zugangsdaten des zugehörigen FTP-Servers bestehen aus Benutzername und Passwort und müssen in COWIS eingetragen werden.

### HTTP-Server Präfix

Dieser Parameter spezifiziert den HTTP-Server und ggf. das Verzeichnis, worüber Artikelbilder nach dem Upload auf den FTP-Server öffentlich zugänglich sind. Der zugehörige individuelle URL (Internet-Link) eines Artikels wird über COWIS automatisch bei Afterbuy hinterlegt.

Beispiel:

Sind die Artikelbilder nach dem Upload auf den FTP-Server unter „<http://www.MeinHTTPServer/Bilder>“ erreichbar, so besteht das Präfix in diesem Beispiel aus „[www.MeinHTTPServer/Bilder](http://www.MeinHTTPServer/Bilder)“.

### Preisgruppe EK/VK

Über diese Parameter lassen sich die Preisgruppen definieren, welche die EK/VK-Preise für Artikel in Afterbuy beeinflussen. Die Übertragung der Preise zu Afterbuy kann hierüber auch komplett verhindert werden.

Folgende Einstellungen sind hierbei möglich:

- „0“ = Keine Preise zu Afterbuy übertragen
- „1..5“ = Preise der Preisgruppe 1 bis 5
- „97“ = Sonderpreise (nur für VK-Parameter)
- „98“ = Empfohlene VK-Preise (nur für VK-Parameter)
- „99“ = VK-Preise werden aus den EK-Preisen genommen (nur für VK-Parameter)

### **Komponenten der Artikelbezeichnung**

Der Parameter ‚AfterbuyArtBezKomp‘ definiert aus welchen Bestandteilen eine Artikelbezeichnung in Afterbuy bestehen soll.

Eine Artikelbezeichnung in Afterbuy kann aus folgenden Bestandteilen bestehen:

- „Artikelbezeichnung (COWIS)“
- „Nummer des Herstellers“
- „Markenname (kurz oder lang)“
- „Farbe (kurz oder lang)“
- „Größe“

#### **Hinweis:**

Die Artikelbezeichnung wird auf Grund einer Beschränkung von Afterbuy automatisch auf 55 Zeichen begrenzt.

### **Artikel-Kurzbeschreibung**

Afterbuy erlaubt es Kurzbeschreibungen für Artikel / Modelle zu hinterlegen. Der Parameter ‚AfterbuyArtKurzbesch‘ legt fest aus welchen, in Cowis hinterlegten Texten die Kurzbeschreibung gebildet wird.

Eine Kurzbeschreibung in Afterbuy kann aus folgenden Texten gebildet werden:

- „Artikelbeschreibungen“
- „Langtexten“
- „Kurzinfos“

#### **Hinweis:**

Die Kurzbeschreibung wird auf Grund einer Beschränkung von Afterbuy automatisch auf 255 Zeichen begrenzt.

### **Belegung der Afterbuy-Felder**

Afterbuy bietet zur Speicherung artikelbezogener Daten verschiedene Felder an. COWIS erlaubt hierbei bestimmten Feldern eine individuelle Belegung zuzuordnen. Zu diesem Zweck existieren die Parameter ‚AfterbuyFeldArtNr‘, ‚AfterbuyFeldEAN‘, ‚AfterbuyFreifeld 1-4‘, sowie der Parameter ‚AfterbuyProductLabel‘, über die folgende Afterbuy-Felder konfiguriert werden können:

- „Artikelnummer“
- „EAN“
- „Freifelder 1-4“
- „ProductLabel“ (wird im Basisartikel neben den Variationsartikeln angezeigt)

Eine detaillierte Liste der Auswahlmöglichkeiten, welche den Afterbuy-Feldern zugeordnet werden können, ist direkt in den entsprechenden COWIS-Parametern aufgeführt.

### **Aktivierung des ‚Heilbronnschen Schalters‘**

Durch Setzen des ‚Heilbronnschen Schalters‘ wird der Afterbuy-Bestand und der Auktionsbestand zu einem Gesamtbestand zusammengeführt. Bei allen Verkäufen wird die Summe der beiden Felder beachtet. Der COWIS-Parameter ‚AfterbuyHeilbronn‘ aktiviert die Option für alle Artikel-Uploads zu Afterbuy.

## 1.3 Einstellungen im Afterbuy Konto

### **Aktivierung der Freifelder**

Afterbuy bietet Freifelder zur Speicherung artikelbezogener Daten an. Diese werden zum Datenaustausch mit COWIS benötigt und müssen manuell aktiviert werden.

Zur Aktivierung gelangen Sie in Ihrem Afterbuy Konto in der Administrationsübersicht über:  
Einstellungen → Abwicklungseinstellungen → „10 Zusatzfelder für Produkte einblenden“

oder direkt über:

<https://www.afterbuy.de/afterbuy/stammdaten2.aspx#Abwicklungseinstellungen>

## 2. Anwendung

### 2.1 Artikel an Afterbuy übergeben

Um Artikel an Afterbuy zu übertragen kann folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Im COWIS Hauptmenü in den Artikelbereich wechseln.
2. Artikel markieren, die an Afterbuy übergeben werden sollen.
3. „Extras“ → „Afterbuy“ → „Artikel an Afterbuy übergeben“ auswählen
4. Im daraufhin erscheinenden Fenster (Abbildung 2.1) lässt sich die Quell-Filiale auswählen, aus der die Bestände in die Afterbuy-Filiale umgebucht werden sollen. Die Option „Bestände umlagern“ regelt, ob die betreffenden Bestände aus der gewählten Quell-Filiale in die Afterbuy-Filiale umgelagert werden oder nicht. Über die Option „Umlagerungsbeleg drucken“ lässt sich steuern, ob nach Abschluss der Übertragung ein Umlagerungsbeleg angezeigt und ausgedruckt werden soll.




Abbildung 2.1

5. Nach dem Bestätigen über die Schaltfläche „Weiter“ gelangt man in die Modellmengenwahl (Abbildung 2.2). Hier werden entsprechend zu den zuvor selektierten Artikeln alle zugehörige Modelle aufgeführt. Modelle die einen positiven Bestand haben, werden mit einer entsprechenden Übergabemenge vorgeschlagen und durch Markierung gekennzeichnet. Des Weiteren ist es möglich Modelle aus der Liste zu entfernen, oder deren Übergabemenge an Afterbuy zu verändern.




Abbildung 2.2

6. Durch Bestätigung mit „OK“ wird der Vorgang abgeschlossen und die Artikel an Afterbuy übertragen. Hierbei werden automatisch die zugehörigen Modellbilder auf den dafür in COWIS eingetragenen FTP-Server übertragen.

Hinweis:

Artikel-/Modellbilder werden nur dann automatisch erkannt und übertragen, wenn diese nach COWIS-Norm benannt sind und sich im Bilder-Unterverzeichnis von COWIS befinden.

7. Eine erfolgreiche Übertragung der Artikel zu Afterbuy wird im Anschluss mit einer entsprechenden Meldung (Abbildung 2.3) quittiert.



Abbildung 2.3



### 3. Afterbuy-Lizenzen

Der Abholvorgang der Bestellungen hat abhängig von der erworbenen Lizenzversion verschiedene Auswirkungen. Hierbei existieren zweierlei unterschiedliche Varianten, welche im Folgenden beschrieben werden:

**Lizenzversion 1:**

In der einfachen Variante werden nach dem Erhalt der neuen Bestellungen die Bestände der Afterbuy-Filiale aktualisiert. Das bedeutet, dass die Bestände der Artikel / Modelle um die Bestellmengen reduziert werden.

**Lizenzversion 2:**

Diese Variante verfügt über die selbe Funktionalität wie Variante 1, ist aber um diverse automatisierte Funktionen erweitert. Neben der Aktualisierung der Filial-Bestände werden zusätzlich komplette Aufträge innerhalb von COWIS erfasst. Neue, noch nicht in COWIS vorhandene Kunden, werden mit einem vollständigen Adresssatz neu angelegt. Sofern Afterbuy-Bestellungen sofort bezahlt wurden, werden zusätzlich entsprechende Zahlvorgänge automatisiert erfasst.

Für die Zukunft sind zusätzliche Erweiterungen geplant, welche jedoch ausschließlich in der Lizenzversion 2 realisiert werden.